



Licenze flessibili

Il tuo progeCAD, ovunque lavori.

www.progesoft.com

Contenuti

Introduzione	4
Requisiti di connessione a internet	4
Attivazione e rilascio delle licenze	5
Attivazione delle licenze	5
Rilascio delle licenze	8
Gestore licenza flessibile.....	10
Aprire il Gestore licenza flessibile.....	10
Come utilizzare il Gestore licenza flessibile	11
Dashboard	14
Gestione dei numeri di serie	14
Modalità avanzata.....	14
Aggiungi descrizione	14
Aggiorna.....	15
Password.....	15
Può essere rimosso tramite UI (solo Modalità avanzata)	15
Gestione delle licenze.....	16
ID licenza.....	16
Versione.....	16
Azienda (solo Modalità avanzata o se applicabile)	16
Descrizione	16
Rilascio automatico (solo Modalità avanzata)	17
Colore (solo Modalità avanzata)	17
Scadenza (solo se applicabile)	17
Nome utente.....	17
Computer	17
Assegnata.....	17

Data rilascio automatico (solo Modalità avanzata)	18
Sposta Licenza (solo Modalità avanzata)	18
Forza rilascio (solo Modalità avanzata)	19

Introduzione

La licenza flessibile è un nuovo sistema di licenze introdotto in progeCAD 2027, pensato per gli utenti che hanno bisogno di lavorare su computer diversi — ad esempio su una workstation in ufficio e su un computer di casa — senza essere vincolati a una singola macchina.

Quando si acquistano una o più licenze flessibili, tutte quante vengono raggruppate sotto un unico **numero di serie** collegato al proprio profilo progeSOFT. Per maggiore chiarezza si può pensare al numero di serie come ad un portachiavi e alle licenze individuali come alle chiavi che esso contiene: ogni chiave consente di utilizzare progeCAD su un solo computer alla volta e il numero totale di computer sui quali è possibile utilizzare progeCAD contemporaneamente corrisponde al numero di licenze (chiavi) possedute. Per spostare una licenza da un computer a un altro è sufficiente rilasciarla dalla prima macchina. A quel punto la licenza diventa disponibile e può essere acquisita altrove.

Se la licenza non viene rilasciata, rimane vincolata alla macchina su cui è stata attivata l'ultima volta e progeCAD non può essere utilizzato su un altro computer.

Requisiti di connessione a internet

La connessione a Internet è richiesta esclusivamente per l'attivazione e il rilascio delle licenze, operazioni gestite tramite un server licenze esterno.

Dopo l'attivazione, progeCAD può essere utilizzato liberamente anche in assenza di collegamento alla rete.

Qualora si desideri trasferire la licenza a un altro computer, sarà sufficiente riconnettersi a Internet per effettuare il rilascio e renderla nuovamente disponibile.

Attivazione e rilascio delle licenze

Attivazione delle licenze

Quando si acquistano licenze flessibili, si riceve un'e-mail contenente i relativi ID e l'URL dove poterle attivare.

1. Aprire il link fornito nell'e-mail, inserire l'ID (o gli ID) delle licenze e premere **Avanti**.

Inserisci l'ID licenza che hai ricevuto (formato **VDLXXXXXXXXXX**) con il tuo ordine e fai clic sul pulsante Avanti per continuare e ricevere il numero di serie necessario per l'attivazione del programma:

VDL5T9TPE:ATAZTL71:

VDL5T9TPE:ATAZTKZ61:

Avanti

2. Nella pagina successiva, è possibile scegliere tra due opzioni:
 - **Crea un Nuovo Profilo** — se è la prima volta che si attiva una licenza flessibile, compilare il modulo a sinistra inserendo la propria e-mail e una password per creare il proprio profilo progeSOFT. L'ID della licenza verrà associato automaticamente al profilo appena creato.
 - **Accedi al tuo Profilo** — se si dispone già di un profilo progeSOFT, utilizzare il modulo a destra per accedere con le proprie credenziali, in modo che il nuovo ID licenza venga aggiunto al profilo.

Crea un nuovo profilo

Usa questo modulo per creare un nuovo profilo e aggiungere il tuo ID licenza.

Email del profilo

Password

La password deve essere lunga almeno 6 caratteri e contenere almeno una lettera minuscola, una lettera maiuscola e un carattere speciale

Conferma nuova password

[Avanti](#)

Accedi al tuo profilo

Usa questo modulo per aggiungere l'ID licenza al tuo profilo esistente.

Email del profilo

Password

[Hai dimenticato la password?](#)

[Avanti](#)

[Indietro](#)

Il profilo è necessario per accedere e [amministrare](#) le licenze flessibili, oltre che per ottenere eventuali numeri di serie aggiuntivi.

- Al termine di questo passaggio, verrà richiesto di compilare un modulo con i dati del titolare della licenza, ovvero la persona o l'azienda che ha acquistato la licenza.

 **Nota:** il titolare della licenza può essere diverso dalla persona che gestisce il profilo: il profilo è costituito dalle credenziali utilizzate per accedere alla pagina di gestione delle licenze, mentre il titolare è il proprietario legale registrato al momento dell'acquisto.

Informazioni cliente

Compila il modulo con i dati del titolare della licenza (potrebbero essere i tuoi dati personali come utente individuale o quelli della tua azienda se fai parte di un'organizzazione).

Nome

Cognome

Nome azienda

Indirizzo

Città

CAP

Provincia/Stato


Nazione

Email

Conferma email

[Indietro](#) [Ottieni il mio numero di serie](#)

- Una volta compilato il modulo, una schermata di conferma mostrerà il **numero di serie** necessario per attivare progeCAD. Copiare il numero e inserirlo in progeCAD per completare l'attivazione. Si consiglia inoltre di salvare il numero di serie per future consultazioni.




- Con il numero di serie ottenuto, avviare progeCAD per iniziare il processo di attivazione sul proprio computer. All'apertura del programma, viene visualizzata la finestra di dialogo Benvenuti in progeCAD.



Premere **Attiva** per procedere.


6. La finestra di dialogo **Attivazione progeCAD** mostra il nome e la versione del prodotto, insieme al campo in cui inserire il numero di serie.



Inserire il numero di serie ricevuto durante la procedura di attivazione della licenza nel campo **Numero di Serie**. È inoltre possibile fare clic su **Incolla dalla clipboard** per inserire direttamente il numero di serie, se è già stato copiato dalla pagina web di attivazione. Fare clic su **Avanti** per completare l'attivazione. progeCAD è ora pronto all'uso.

Rilascio delle licenze

Alla chiusura di progeCAD, viene visualizzata la finestra di dialogo **Licenza flessibile**, che mostra la licenza attualmente presente sul computer e offre due opzioni:



- **Rilascia licenza ed esci da progeCAD** — rilascia la licenza e la rende immediatamente disponibile per l'utilizzo su un altro computer. Scegliere questa opzione se è necessario continuare a lavorare con progeCAD su una macchina diversa, oppure se un altro utente utilizzerà lo stesso computer. Un esempio tipico è quando si termina di lavorare in ufficio e si desidera proseguire dal computer di casa.

- **Mantieni licenza ed esci da progeCAD** — chiude il programma ma mantiene la licenza associata al computer corrente. Scegliere questa opzione se si prevede di continuare a utilizzare progeCAD sulla stessa macchina. Un esempio tipico è quando si lavora in ufficio con un portatile e si deve poi proseguire in cantiere, dove potrebbe non essere disponibile una connessione a internet.

Il check box **Ricorda questa scelta** salva la selezione effettuata e la applica automaticamente alla successiva chiusura di progeCAD, senza mostrare nuovamente la finestra di dialogo.

Per modificare questa preferenza in un secondo momento, aprire il [Gestore licenza flessibile](#).

Gestore licenza flessibile

Il **Gestore licenza flessibile** è lo strumento che consente di gestire il comportamento della licenza flessibile sul proprio computer.


Aprire il Gestore licenza flessibile

È possibile aprire il Gestore licenza flessibile in due modi:

- Direttamente dal menu **Help** di progeCAD, selezionando **Gestore licenza flessibile**.
- Dal **progeCAD Center**: selezionare **Utilità** e poi **Gestore licenza flessibile** dall'elenco degli strumenti disponibili.




Come utilizzare il Gestore licenza flessibile




1. La sezione **Licenza** consente di gestire la licenza attualmente presente sul computer:
 - a. **Acquisisci licenza** — acquisisce una nuova licenza flessibile sul computer corrente.
 - b. **Cambia licenza** — apre una finestra che elenca tutte le licenze flessibili disponibili nel proprio profilo. Selezionare una licenza dall'elenco per sostituire quella attualmente in uso.
 - c. **Rilascia licenza** — rilascia la licenza corrente, rendendola immediatamente disponibile per l'utilizzo su un altro computer o da parte di un altro utente.

Nota: La sezione **Licenza** è disponibile solo quando il Gestore licenza flessibile viene aperto dal **progeCAD Center**. Quando viene aperto direttamente dal menu **Help** di progeCAD, queste opzioni sono disabilitate, poiché la licenza è attualmente in uso dall'applicazione in esecuzione.


2. La sezione **All'avvio di progeCAD** definisce il comportamento di progeCAD all'avvio, a seconda che sul computer sia già presente o meno una licenza.
- a. **Mentre si detiene una licenza** — definisce cosa accade all'avvio quando sul computer è già presente una licenza:




- **Chiedi prima di avviare progeCAD** — visualizza la finestra di dialogo Licenza flessibile, consentendo di rilasciare la licenza, modificarla o avviare progeCAD con quella corrente.



- **Non chiedere prima di avviare** — avvia progeCAD direttamente con la licenza corrente, senza chiedere conferma.
- b. **Mentre NON si detiene una licenza** — definisce cosa accade all'avvio quando sul computer non è presente alcuna licenza. È possibile scegliere se progeCAD debba richiedere quale licenza acquisire, oppure procedere automaticamente senza chiedere conferma quando non vi è alcuna scelta da effettuare.



3. La sezione **All'uscita da progeCAD** definisce il comportamento relativo alla licenza attualmente in uso nel momento in cui si chiude progeCAD.



È possibile scegliere tra tre opzioni:

- **Chiedi** — alla chiusura di progeCAD visualizza la finestra di dialogo **Licenza flessibile**, consentendo di scegliere se rilasciare la licenza o mantenerla sul computer.
 - **Non chiedere, non rilasciare la licenza** — mantiene la licenza sul computer ogni volta che si chiude progeCAD, senza chiedere conferma.
 - **Non chiedere, rilascia la licenza** — rilascia la licenza ogni volta che si chiude progeCAD, senza chiedere conferma.
4. Nella sezione **Varie**, se è selezionato il check box **Mostra sempre l'elenco dei numeri di serie**, ogni volta che si sceglie una licenza viene visualizzato l'elenco dei numeri di serie disponibili.
5. **Ripristina valori predefiniti** consente di ripristinare tutte le preferenze del Gestore licenza flessibile alle impostazioni originali.

Dashboard

Nota: La Dashboard fornisce funzionalità avanzate di amministrazione e monitoraggio delle licenze. Il suo utilizzo è facoltativo, poiché tutto ciò che serve per lavorare con le licenze flessibili è già descritto nei capitoli precedenti.

La Dashboard è la pagina in cui è possibile amministrare e monitorare le licenze. È accessibile al seguente URL:

<https://flexible-license.progecad.com/dashboard> accedendo con le proprie credenziali (profilo). Ogni numero di serie viene visualizzato come sezione separata, con tutte le licenze associate elencate in una tabella sottostante.


 progeCAD - Licenza flessibili

Numeri di serie

☒ Leggi il manuale
 ☐ Modalità avanzata

3J9VPE-ATAZH-

Aggiungi descrizione

☒ Aggiori
 ☐ Password
 ☐ Non impostata

ID licenza	Versione	Descrizione	Nome utente	Computer	Assegnata
VDL3J9TPEATAZ54C51	2027	Nessuna descrizione	-	-	-
VDL3J9TPEATAZTK261	2027	Nessuna descrizione	-	FUJITSU-PCB-010	04/06/2026, 09:39

3J9VPE-ATAZS7-

Aggiungi descrizione

☒ Aggiori
 ☐ Password
 ☐ Non impostata

ID licenza	Versione	Descrizione	Nome utente	Computer	Assegnata
VDL3J9TPEATAZTL71	2027	Nessuna descrizione	-	FUJITSU-PCB-010	04/06/2026, 09:39

Gestione dei numeri di serie

☐ Modalità avanzata

Modalità avanzata

L'opzione Modalità avanzata controlla il livello di dettaglio delle informazioni visualizzate nella tabella delle licenze. Per impostazione predefinita è disattivata e vengono mostrate solo le colonne essenziali. Quando viene attivata, la tabella visualizza colonne aggiuntive che forniscono informazioni più dettagliate su ciascuna licenza.

Aggiungi descrizione

Per ogni numero di serie è possibile impostare una descrizione. Si tratta di una nota di testo libero che ne facilita l'identificazione, particolarmente utile quando

si gestiscono più numeri di serie. Facendo clic su questo pulsante si apre una finestra di dialogo in cui è possibile inserire un testo personalizzato oppure lasciarlo vuoto. La descrizione non ha alcuna funzione operativa: serve esclusivamente come supporto visivo per facilitare l'organizzazione dei numeri di serie.

Aggiorna Password **non impostata** ⓘ

Aggiorna

Ricarica i dati del numero di serie selezionato, aggiornando l'elenco delle licenze e il relativo stato corrente


Password

Consente di impostare una password per il numero di serie selezionato. Una volta definita, la password sarà richiesta per attivare progeCAD con quel numero di serie. L'etichetta del pulsante indica se il numero di serie è protetto da password.

Può essere rimosso tramite UI  ⓘ

Può essere rimosso tramite UI (solo Modalità avanzata)

Questa opzione è disponibile solo quando la Modalità avanzata è attivata. Consente di stabilire se i numeri di serie possono essere rimossi dalla finestra Selezione Licenza (la finestra di dialogo visualizzata all'avvio di progeCAD). Per modificare l'impostazione, è sufficiente fare clic sull'interruttore: selezionando Sì viene impostato No, mentre selezionando No viene ripristinato Sì. Quando l'opzione è impostata su Sì, accanto a ogni numero di serie viene visualizzata un'icona a forma di cestino che ne consente l'eliminazione. Se è disponibile un solo numero di serie, questo non può essere rimosso.



Si noti che, quando è disponibile un solo numero di serie, la finestra visualizza le licenze associate senza mostrare il numero di serie, a meno che non sia stata attivata l'opzione "Mostra sempre l'elenco dei numeri di serie".

Gestione delle licenze

ID licenza ⓘ	Versione ⓘ	Azienda ⓘ	Descrizione ⓘ	Rilascio automatico ⓘ	Colore ⓘ	Nome utente ⓘ	Computer ⓘ	Assegnata ⓘ	Data rilascio automatico ⓘ
☒ VDL3J9TPEATAZTLT71: [redacted]	2027	[redacted]	Nessuna descrizione	Non impostato		[redacted]	FUITSU-PCB-010	04/06/2026, 09:39	-

ID licenza

L'ID licenza è l'identificativo univoco della licenza che viene inviato tramite e-mail al momento dell'acquisto di una licenza flessibile.

Versione

La versione indica l'anno della versione di progeCAD associata alla licenza.

Azienda (solo Modalità avanzata o se applicabile)

Nome dell'azienda a cui è intestata la licenza. La colonna viene visualizzata in Modalità avanzata e anche nella visualizzazione standard quando i nomi delle aziende sono diversi.

Descrizione

È possibile assegnare una descrizione alla licenza per identificarla più facilmente. Facendo clic su questo campo si apre una finestra di dialogo che consente di lasciare vuota la descrizione oppure di inserirne una personalizzata.

Descrizione di VDL3J9TPEATAZTLT71: ✕


☐ Nessuna descrizione
☒ Imposta descrizione

Nuova descrizione

Lunghezza massima: 40 caratteri
Non deve iniziare o finire con spazi

Rilascio automatico (solo Modalità avanzata)

Facendo clic su questo campo si apre una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il periodo di inattività (in giorni) trascorso il quale la licenza viene rilasciata automaticamente. Il conteggio viene azzerato ogni volta che la licenza viene utilizzata. Ad esempio, se si imposta un periodo di 10 giorni e la licenza viene utilizzata l'ottavo giorno, saranno necessari altri 10 giorni di inattività prima che venga rilasciata.



Colore (solo Modalità avanzata)

È possibile assegnare un colore all'icona della chiave. Come il campo Descrizione, non ha alcuna funzione operativa: è semplicemente un supporto visivo che consente di identificare e organizzare più facilmente le licenze.

Scadenza (solo se applicabile)

Mostra la data di scadenza della licenza, se questa è a tempo determinato — ad esempio per abbonamenti annuali o mensili, oppure per licenze di prova. Questa colonna viene visualizzata solo quando almeno una licenza ha una data di scadenza.

Nome utente

Nome dell'utente che sta attualmente utilizzando la licenza.

Computer

Il nome della macchina su cui la licenza è attualmente in uso.


Assegnata

La data e l'ora in cui la licenza è stata attivata dall'utente.

Data rilascio automatico (solo Modalità avanzata)

La data in cui la licenza verrà rilasciata automaticamente, in base a quanto indicato nel campo Rilascio automatico descritto sopra. Questa colonna viene visualizzata solo quando è attiva la Modalità avanzata.

Sposta Licenza (solo Modalità avanzata)



Questa funzione è disponibile solo in Modalità avanzata. Quando una o più licenze sono selezionate, nell'angolo in alto a sinistra della pagina viene visualizzato il pulsante *Sposta licenze*. Consente di spostare le licenze selezionate in un'altra posizione. Sono disponibili tre destinazioni:

Nuovo numero di serie. È possibile creare un nuovo numero di serie al momento e trasferire la licenza su di esso in un'unica operazione. Il nuovo numero di serie viene aggiunto al profilo corrente.

Numero di serie esistente nello stesso profilo. La licenza rimane all'interno del profilo corrente, ma viene riassegnata a un altro numero di serie già esistente. Viene mostrato l'elenco dei numeri di serie del profilo, da cui è possibile selezionare la destinazione. Utilizzare questa opzione quando il dispositivo o l'unità a cui si desidera assegnare la licenza è già registrato in questo profilo.

Altro profilo. La licenza viene spostata fuori dal profilo corrente e riassegnata a un altro profilo. A differenza delle prime due opzioni, in questo caso cambia il profilo proprietario della licenza, non solo il numero di serie a cui è associata. Utilizzare questa opzione quando la licenza deve appartenere a un profilo differente.

Nota: l'etichetta del pulsante si aggiorna dinamicamente in base al numero di licenze selezionate (ad es. "Sposta 1 licenza", "Sposta 2 licenze").

Esempio

Il seguente esempio illustra una situazione tipica in cui la funzione *Sposta licenza* risulta utile.

Supponiamo che un'azienda attivi dieci licenze e riceva un unico numero di serie per tutte. L'azienda dispone sia di un ufficio sia di un'officina e decide di mantenere separati i due gruppi di licenze.

1. Dal numero di serie originale, l'azienda seleziona 5 licenze e fa clic su *Sposta licenze*.
2. Seleziona l'opzione Nuovo numero di serie, creando un numero di serie separato per l'officina. Le 5 licenze selezionate vengono trasferite a questo nuovo numero di serie.

3. Ogni computer attiva progeCAD utilizzando il numero di serie corrispondente: il primo per i computer dell'ufficio, il secondo per quelli dell'officina. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva.


Successivamente, l'azienda si accorge che 5 licenze sono troppe per l'officina, mentre l'ufficio ne avrebbe bisogno di alcune in più. Per riequilibrarle:

4. Dal numero di serie dell'officina, seleziona 2 licenze e fa clic su *Sposta licenze*.
5. Questa volta sceglie come destinazione il numero di serie esistente dell'ufficio. Le 2 licenze vengono trasferite nuovamente all'ufficio.

Di conseguenza, l'ufficio dispone ora di 7 licenze e l'officina di 3.

Nota: non è richiesta alcuna azione sui client. Una volta spostata la licenza, i client utilizzeranno automaticamente gli ID di licenza disponibili per il proprio numero di serie: non è necessario alcun intervento o configurazione lato client.

Forza rilascio (solo Modalità avanzata)



Il pulsante **Forza rilascio** è disponibile solo in modalità avanzata. È pensato per le situazioni in cui la licenza non può essere rilasciata dalla postazione che la occupa, ad esempio quando la licenza è rimasta in uso sul computer dell'ufficio e il lavoro deve proseguire da casa o presso un cliente, senza possibilità di tornare a rilasciarla.

Non è la modalità di rilascio consueta: in condizioni normali, una licenza deve essere rilasciata dal computer su cui è in uso.

In tutti i casi in cui lo si ritiene necessario, Forza rilascio rende nuovamente disponibile la licenza, che può così essere utilizzata da un'altra postazione.

Facendo clic sul pulsante viene visualizzata una finestra di conferma:

Forza rilascio ✕

Usare questa procedura di sblocco di emergenza solo quando non è possibile sbloccare la licenza dal PC originale.

Questa operazione è soggetta a limiti di frequenza e non deve essere utilizzata come metodo di trasferimento abituale.

Quando possibile, rilasciare sempre la licenza direttamente dal PC di origine.

Numero totale di rilasci forzati effettuati sinora: 0

Annulla Forza rilascio

L'operazione è soggetta a un limite di frequenza. Una volta raggiunto il numero di rilasci forzati consentiti nel periodo corrente, la finestra di dialogo indica la data e l'ora a partire dalle quali sarà possibile effettuare il rilascio forzato successivo; fino a quel momento l'operazione non può essere eseguita:

Forza rilascio ✕

Usare questa procedura di sblocco di emergenza solo quando non è possibile sbloccare la licenza dal PC originale.

Questa operazione è soggetta a limiti di frequenza e non deve essere utilizzata come metodo di trasferimento abituale.

Quando possibile, rilasciare sempre la licenza direttamente dal PC di origine.

Numero totale di rilasci forzati effettuati sinora: 2

È stato raggiunto il limite di frequenza dei rilasci forzati.
Prossimo rilascio forzato consentito dopo: martedì 21 luglio 2026 alle ore 11:39:15

Annulla Forza rilascio

Ricorda: sebbene vi siano situazioni in cui può risultare utile, Forza rilascio deve essere considerato **esclusivamente un'eccezione**. Il rilascio delle licenze deve avvenire tramite la procedura consueta.